

Инструкция на настройке роутера Пятькомнат

01 октября 2020 года

1 Сбросьте MikroTik к заводским настройкам, для этого отключите маршрутизатор от питания, нажмите на кнопку RES в углублении на задней крышке маршрутизатора, и удерживая эту кнопку, подключите питание. Через 5 секунд начнет мигать одна из лампочек, это означает, что сброс прошел успешно и кнопку можно отпустить. Может не получиться с первого раза, поэтому вы всегда можете попробовать еще раз.

2 Подключите маршрутизатор MikroTik к сети интернет 1ым портом, обычно это крайний левый порт, вверху которого написано Internet и подключитесь к его Wi-Fi сети, которая будет называться MikroTik-xxxxxx, где xxxxxx - это последние знаки MAC-адреса MikroTik

3 Перейти в браузере Google Chrome на страницу 192.168.88.1 и у вас откроется панель утилиты микротик WebFig. Возможно откроется меню быстрой настройки, и чтобы переключиться в основную панель утилиты WebFig вверху справа нажмите кнопку WebFig.

4 Вверху страницы вы увидите версию прошивки маршрутизатора, например WebFig v6.37.1 (stable). Необходима версия 6.47.4, для обновления в боковом левом меню выберите раздел System-Packages и нажмите на кнопку Check for Updates, после чего появится сообщение New version is available. Нажмите на кнопку Download&install и подождите пока прошивка скачается и обновится, после чего роутер перезагрузится и можно будет продолжат настройку

5 Обновите страницу. После того как она обновится, это означает, что маршрутизатор обновился и готов к дальнейшей настройке. Возможно откроется меню быстрой настройки, и чтобы переключиться в основную панель утилиты WebFig вверху справа нажмите кнопку WebFig. Перейдите в раздел System-Scripts и нажмите кнопку Add new, после чего в поле Source вставьте команду из Панели управления Пятькомнат, нажмите кнопку Apply и нажмите кнопку Run script. После чего роутер скачает файл конфигурации и настроится в течении 10 минут. После чего в панели управления Пятькомнат его статус изменится на Активен и Подключено